



Mössa Ernst



Garn: Tove, Sandnes Garn (160 m/50 g)
2 nystan, en ljus (mönsterfärg) och en mörk (bottenfärg).

Stickor: 2,5 och 3,0 mm

8 st markörer

Stickfasthet: 26 m, 10 cm med stickor 3,0.

Lägg upp 144 maskor på stickor 2,5 med bottenfärg. Sticka resår, 1 rm, 1 am i 9 varv.

Byt till stickor 3,0 sticka slätstickning och börja sticka enl mönster.

Minskning: På mönstrets sista varv påbörjas hoptagning för kullen.

Sticka 1 m, placera markör PM, *16 m, 2 m tills, PM* upprepa *-* varvet ut. Den första maskan i varvet har nu blivit den sista maskan. Sticka ett varv utan minskningar.

Nästa varv, *sticka till 2 m före markör, 2 m tills*. Upprepa *-* varvet ut.

Fortsätt minska på varannat varv med 1 maska mindre mellan minskningarna. När 32 maskor återstår på varvet, görs minskning på varje varv tills 8 m återstår. Tag av garnet och drag igenom maskorna. Fäst trådarna.

Idé, mönster och foto: Maria Eriksson

i	/	.	x	x	x
.	.	x	x	x	.	.	.	x	x	x	.	.	.	x	x	x
.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	.
x	x	.	.	.	x	x	x	.	.	.	x	x	x	x	x	.	.
x	.	.	x	.	.	x	.	.	x	.	.	x	.	.	x	.	.	x	.	.	.	x
.
x	.	x	.	x	.	x	.	x	.	x	.	x	.	x	.	x	.	x	.	x	.	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	.
x	x	.	.	x	x	x	.	.	.	x	x	x	x	x	.	.
.	x	x	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	.	.
x	x	.	.	x	x	x	.	.	.	x	x	x	x	x	.	.
.	.	x	x	x	.	.	x	x	.	.	x	x	.	.	x	x	.	.	x	x	.	.
.	x	x	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	.	.
x	x	.	.	x	x	x	.	.	.	x	x	x	x	x	.	.
.	.	x	x	x	.	.	x	x	.	.	x	x	.	.	x	x	.	.	x	x	.	.
.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	x	x	.	.
x	x	.	.	x	x	x	.	.	.	x	x	x	x	x	.	.
x	.	x	.	.	x	.	.	x	.	.	x	.	.	x	.	.	x	x
.
.

Upprepa mönsterrapporten, inom ramen, totalt 24 gånger.

.	bottenfärg
x	mönsterfärg
/	2 m tills
i	ingen maska