



Tvåtrådigt ullgarn, stickor 5

Uddkant till trekantig sjal

Även den enklaste rätstickade trekantssjal kan enkelt piffas till med en uddig kant runtom.

Från rätsidan plockas maskor upp runt hela sjalen, från ena övre kanten ner till spetsen och upp till den andra övre kanten. Använd en lång rundsticka.

Ta inte av garnet utan lägg upp 4 nya maskor som är starten för uddkanten. Grundvarvet är uddens avigsida.

Avigsidan: Sticka 3r, sticka avigt ihop den sista uddmaskan med den första upplockade sjalmaskan. Vänd.

Rätsidan: Lyft första maskan rätt (garnet bakom) och sticka varv 1. Vänd.

Avigsidan: Sticka alla m rätt utom den sista uddmaskan som igen avigt stickas ihop med nästa upplockade sjalmaska. Alla varv från avigsidan stickas samtliga maskor rätt.

Varv 1: 2r, 1omsl, 2r (Obs! lyft alltid den första m rätt!)

Varv 2: 4 och 6: räta m (den sista m stickas avigt ihop med en sjalmaska)

Varv 3: 3r, 1omsl, 2r

Varv 5: 2r, 1omsl, 2r tills, 1omsl, 2r

Varv 7: 3r, 1omsl, 2r tills, 1omsl, 2r

Varv 8: maska av 4m, resterande m rätt (sista m stickas avigt ihop med en sjalmaska)

Börja om från varv 1.

Nederst vid spetsen stickas de mittersta 4 maskorna inte ihop med udden mer än vart fjärde varv, då blir det en bra rundning som inte stramar.

v	v	o	/	o	v	v	+	7
	v	v	o	/	o	v	+	5
		v	v	o	v	v	+	3
			v	v	o	v	+	1

+	Lyft 1 m rätt, med garnet bakom
v	Rät maska
o	Omslag
/	2 r tillsammans rätt



Maska av dessa 4 m på v 8 (AS)